




プリンタードライバー／点訳アドインソフトのインストールに関する注意事項

『 プリンタードライバーのインストールに関して 』

1. Windows10 は 32 ビット版？ 64 ビット版？
ご使用中の Windows10 が 32 ビット版あるいは 64 ビット版であるかを確認し、対応するプリンタードライバーをインストールしてください。

【確認手順】

スタート  > 設定  > システム  > 詳細情報 の順に選択し、デバイス仕様の記述にあるシステムの種類で Windows が 32 ビット版あるいは 64 ビット版であるかを確認します。

2. パソコンの USB 差込口は、いつも同じところを使用します。
EasyTactix(イージータクティクス)を使用するとき、USB ケーブルはプリンタードライバーのインストール時に使用した同じ USB 差込口に接続します。PC に複数の USB 差込口がある場合はご注意ください。
(EasyTactix の印字制御に必要な情報が、プリンタードライバーのインストール時に接続した USB 差込口に対して設定されます。印刷時の USB 差込口を変更したい場合は、再設定が必要です。)

『 点訳アドインソフトのインストールに関して 』

1. 点訳アドインソフトのインストールは、管理者権限のアカウントで実行してください。
2. ご使用中の Word/Excel は 32 ビット版？ 64 ビット版？
Word および Excel 用の点訳アドインソフトには、32 ビット版と 64 ビット版があります。ご使用中の Word または Excel のバージョン情報を確認し、対応する点訳アドインソフトをインストールしてください。

【確認手順】

Word(Excel)を起動 > ファイル > アカウント (またはヘルプ) の順に選択し、Word(Excel) のバージョン情報のビルド番号の後ろの 32 ビット版あるいは 64 ビット版の記述を確認します。

3. アドインソフトの 64 ビット版は、Office2013 および 2016 用にご提供していますが、以降の Office バージョンの 64 ビット版をご使用の場合は、当 64 ビット版をお試しください。
4. 点訳アドインソフトの 64 ビット版が付属の CD-ROM にない場合は、下記の EasyTactix の Web サイトからダウンロードしてご使用ください。
ダウンロード先 : <https://www.easytactix.com/download-sublist.html>

EasyTactix の操作、プリンタードライバーの設定、点訳アドインソフトの操作やインストール手順の詳細などについては、付属 CD-ROM 内の取扱説明書をご覧ください。

問合せ先 : 〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-5-7

SINKA 株式会社 デバイス事業部

TEL : 03-6272-9612 URL: www.easytactix.com

